



T26-2 I ハグ Cotton の ファスナー付きポーチ

作り方

糸は1本どりで指定の配色で編みます。
バッグ底板から目を拾い、細編み、長編み、模様編み、
細編みでわに編みます。
ファスナーを縫いつけます。

用意するもの

糸：ハグ Cotton (30g玉巻き)/

オレンジ(5)・・・1玉(25g)

黄緑(8)・・・1玉(24g)

ベージュ(2)・・・1玉(23g)

針：かぎ針5/0号

その他の材料：バッグ底板 長方形タイプ

(ラウンド、スクエア17.9cm×8cm) 40穴・・・1枚、

ファスナー (アイボリー) 30cm・・・1枚、縫い糸、縫い針



ゲージ 模様編み18.5目17段が10cm角

出来上がり寸法

幅26.5cm、深さ14.5cm

ファスナーのつけ方

入れ口の編み地の裏側(最終段の細編みの足)と
ファスナー表側を合わせて縫い糸で表にひびかないように
半返し縫いで縫いつける



× = 細編み

∨ = 細編み2目編み入れる

⌞ = 長編み

⌞ = 長編み2目の玉編み

△ = 糸をつける

▲ = 糸を切る


× = 前段の頭目に編み入れる

⌞ = 前々段の頭目に編み入れる


— = ベージュ

— = 黄緑

— = オレンジ



2目6段1模様
 ※4段めから色を替えるときは縦に糸を渡す
 毎段引き抜き編みのあとは糸玉を目に通して止める



バッグ底板
 長方形タイプ
 (40穴)

段数	目数	増減数
3~27	96	増減なし
2	96	+8
1	88	底板から拾う

編み始め